

USBToken 초기화 가이드

본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 CodeSign USBToken을 초기화하기 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다.

[고객센터]

한국기업보안. 유서트 기술팀

02-512-5495



한국기업보안
Korea Corporation Security

www.ucert.co.kr

이 문서는 SafeNet 토큰을 초기화하는 과정을 안내합니다.

USBToken의 비밀번호를 잊으신 경우, USBToken을 초기화할 수 있습니다.

USBToken 초기화를 진행할 경우, USBToken 안의 인증서가 모두 삭제 되며, 인증서가 삭제된 경우, 인증서 재발급이 필요합니다.

인증서 재발급이 필요하신 경우, 02-514-7786 으로 연락 부탁드립니다.

※ 토큰 패스워드 주의사항

Safenet eToken 5110cc의 토큰은 인증을 위해 다양한 비밀번호를 사용합니다.

관리자 암호 또는 PUK를 5회 잘못 입력하면 eToken이 영구적으로 잠기게 되며 사용할 수 없습니다.

관리자 암호, PUK 암호 분실 및 잠김으로 인해 토큰 사용을 못하게 되는 경우, 새로운 토큰을 구매해야 함을 안내 드립니다.

*참고

1. 토큰 암호 : eToken 인증서 저장소에 액세스하는데 사용됩니다. (패스워드 분실 시, 재설정 가능)
2. 관리자 암호 : eToken을 관리 하기 위해 사용합니다. (패스워드 분실 시, 토큰 사용 불가)
3. PUK(Personal Unlocking Key) : 기본 PUK 패스워드 000000 (패스워드 분실 시, 토큰 사용 불가)


UCERT
www.ucert.co.kr




본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 CodeSign 서명을 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다

Copyright 2021. Korea Corporation Security Co., Ltd All pictures cannot be copied without permission.


1. SafeNet Authentication Client 프로그램을 엽니다.



2. 오른쪽 상단의 설정(기어 모양) 아이콘을 클릭합니다.



3. 토큰을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 후 “토큰 초기화” 클릭합니다.



UCERT


www.ucert.co.kr



본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 CodeSign 서명을 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다

Copyright 2021. Korea Corporation Security Co., Ltd All pictures cannot be copied without permission.

4. 토큰 초기화 옵션 창에서 모든 초기화 설정 및 정책 구성을 선택합니다. 그 후에 다음버튼을 클릭하여 진행합니다.



UCERT

www.ucert.co.kr




본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 CodeSign 서명을 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다


Copyright 2021. Korea Corporation Security Co., Ltd All pictures cannot be copied without permission.

5. 초기화 토큰 관리자 로그인 창에서 Use Factory default administrator 암호 , Use factory default digital signature PUK 체크박스 선택합니다. 그후에 다음을 클릭하여 진행합니다.

참고:기본이 아닌 관리자 암호와 PIN 을 원래 설정한 경우 이를 잊어버린 경우 초기화 할 수 없습니다. 토큰을 영구적으로 사용할 수 없습니다.



6. 토큰 이름을 변경 할 수 있으며, 새 토큰 암호 1234567890 으로 설정됩니다.



UCERT

www.ucert.co.kr




본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 CodeSign 서명을 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다


Copyright 2021. Korea Corporation Security Co., Ltd All pictures cannot be copied without permission.

7. 초기화 토큰 “keep the current administrator password” 체크박스 누르면 확인창이 나옵니다. 암호 설정 창에서 토큰에 대한 새 암호를 만듭니다. 기본 관리자 암호는 아래와 같습니다.

관리자 패스워드 : 00



8. PIN,PUK 암호는 “000000” 입니다. 위 아래 암호는 둘다 같게 넣어준 후 마침 클릭합니다.



UCERT


www.ucert.co.kr



본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 CodeSign 서명을 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다

Copyright 2021. Korea Corporation Security Co., Ltd All pictures cannot be copied without permission.

9.토큰초기화 정보가 나오면서 경고창이 나옵니다.토큰 초기화를 계속 진행하려면 확인 버튼을 눌러서 진행합니다.



UCERT


www.ucert.co.kr



본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 CodeSign 서명을 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다

Copyright 2021. Korea Corporation Security Co., Ltd All pictures cannot be copied without permission.

10. 토큰 초기화가 진행중입니다. 작업중에 토큰을 제거하면 손상이 됩니다.



UCERT


www.ucert.co.kr



본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 CodeSign 서명을 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다

Copyright 2021. Korea Corporation Security Co., Ltd All pictures cannot be copied without permission.

11. 토큰 초기화에 성공했습니다.



UCERT

www.ucert.co.kr



본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 CodeSign 서명을 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다

Copyright 2021. Korea Corporation Security Co., Ltd All pictures cannot be copied without permission.