

Jboss(단일도메인 & 멀티도메인) SSL 인증서 신규 & 갱신 설치 가이드

본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 SSL보안서버인증서 설치를 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다.

[고객센터]

한국기업보안. 유서트 기술팀



JBoss 의 웹 컨테이너는 Jakarta Tomcat 으로 Jboss_home/server/default/deply/jboss-web.deployer/server.xml 파일을 살펴보면 tomcat 의 SSL 설정과 같습니다.

1. SSL 설정 (server.xml)

```
[일반 설정]
<Connector protocol="org.apache.coyote.http11.Http11Protocol"
    port="8443" minSpareThreads="5" maxSpareThreads="75"
    enableLookups="true" disableUploadTimeout="true"
    acceptCount="100" maxThreads="200"
    scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"
    keystoreFile="{$Jboss_home}/conf/ssl/www.ucert.co.kr.jks" // 인증서
    위치 keystorePass="changeit" // 인증서 패스워드
    clientAuth="false" sslProtocol="TLS"/>

:wq
```

2. 서버를 재구동합니다.



본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 SSL보안서버인증서 설치를 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다

Copyright 2018. Korea Corporation Security Co., Ltd All pictures cannot be copied without permission.

익스플로러 확인 방법 <https://www.ucert.co.kr> 접속 예

The image shows a web browser window with the address bar displaying <https://www.ucert.co.kr>. The File menu is open, and the '속성(R)' (Properties) option is highlighted with a red box. A blue arrow points from a text box to the '인증서' (Certificate) tab in the Properties dialog box. The Properties dialog box shows the '인증서 정보' (Certificate Information) tab, which displays the following details:

- 인증서의 용도: 원격 컴퓨터의 신분을 확인합니다.
- * 자세한 정보는 인증 기관의 설명을 참조하십시오.
- 발급 대상: www.ucert.co.kr
- 발급자: GlobalSign Extended Validation CA - SHA256 - G2
- 유효 기간: 2015- 11- 09 부터 2016- 08- 12

Buttons for '확인' (OK), '취소' (Cancel), and '적용(A)' (Apply) are visible at the bottom of the dialog box.

도메인 접속 후에 Alt 키를 누르고
파일 → 속성 → 인증서
클릭 후 인증서 보기를 선택하시면
인증서정보를 확인 할 수 있습니다.

발급 대상 과 유효 기간이 맞는지
확인합니다.

www.ucert.co.kr



본 문서는 주식회사 한국기업보안에서 SSL보안서버인증서 설치를 위해 작성된 문서로
주식회사 한국기업보안의 동의 없이 무단으로 사용하실 수 없습니다

Copyright 2018. Korea Corporation Security Co., Ltd All pictures cannot be copied without permission.